Manual de Instalação

Pit-Caixa

Versão 1.0

Sumário

Instalador

O programa Pit-Caixa possui dois modos de operação:

- Autônomo
- Cliente-Servidor

O modo Autônomo deve ser utilizado para estabelecimentos com apenas um terminal de caixa. Neste modo, os programas necessários para o funcionamento são instalados no mesmo computador de forma simplificada, não exigindo programas adicionais.

O modo Cliente-Servidor deve ser utilizado quando o estabelecimento possuir dois ou mais terminais de caixa. Neste modo, os terminais possuem o programa de caixa e um programa de replicação, já o servidor ou terminal de retaguarda, possui o programa de administração. Este modo exige a instalação de um banco de dados centralizado para replicação das informações entre os terminais de caixa e o servidor. O gerenciador de banco de dados que deverá ser instalado no servidor ou terminal de retaguarda é o Firebird versão 2.5.

A instalação do pit-caixa se dá através de um único programa de instalação. A escolha do modo de operação depende da escolha do componente, podendo ser:

- Cliente (Modo Cliente-Servidor – Terminal de caixa)
- Servidor (Modo Cliente-Servidor – Servidor ou terminal de retaguarda)
- Autônomo (Modo Autônomo)

Sugere-se que o programa de instalação seja executado a partir do mesmo local de origem, tanto para instalar o servidor, quanto para instalar os clientes. Esta sugestão se deve ao fato de ao instalar o componente servidor, os parâmetros informados serão armazenados e serão reutilizados na instalação dos clientes, facilitando a instalação dos mesmos.

O programa de instalação cria o arquivo "pit-caixa-install.ini" com os parâmetros informados durante a instalação e são reaproveitados em futuras instalações/reinstalações.

Um recurso adicional que o instalador possui é a cópia de arquivos externos, para isso, basta criar o diretório "pit-caixa-install" no mesmo diretório onde se encontra o instalador. Desta forma, ao instalar o componente cliente ou autônomo, os arquivos que estiverem dentro deste diretório serão copiados para o diretório da programa caixa. Este recurso é muito útil ao se distribuir layouts personalizados de telas e teclados.

A seguir serão detalhados os passos para instalação.

Ao executar o instalar pit-caixa-1.0.exe será apresentado a seguinte tela:

Clique em “Avançar” para prosseguir. Será exibida a tela de seleção e componente:

Selecione o componente e clique em “Avançar” para prosseguir.

Componente cliente

O componente cliente deve ser utilizado para instalar os terminais de caixa quando o estabelecimento possuir dois ou mais terminais de caixa.

Primeiramente deve-se instalar o componente servidor no terminal de retaguarda ou servidor. Somente após a instalação do componente servidor pode-se instalar o componente cliente.

Ao selecionar o componente cliente, serão instalados quatro programas:

- Caixa: programa principal que se comunica com o ECF e demais equipamentos;
- Configurador: programa usado apenas para criar e alterar a configuração do terminal;
- Replicador: programa que faz a replicação das informações do terminal para o servidor;
- Suporte Remoto Priori: programa usado para assistência remota quando necessário.

A seguir serão detalhados os passos para instalação do componente cliente.

Ao selecionar o componente cliente, será exibida a seguinte tela:

Informe o número de identificação do terminal cliente e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Atenção:

O número de identificação do terminal deve ser único para o estabelecimento. Caso seja necessário reinstalar o cliente, deve-se usar o mesmo número de identificação anteriormente utilizado.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Servidor
Qual o servidor de banco de dados?

Informe o endereço (nome ou IP) do servidor, o arquivo de banco de dados e a porta de comunicação.

Endereço
192.168.0.1

Arquivo
/bancos/checkout.fdb

Porta
3050

< Voltar | Avançar > | Cancelar

Informe o endereço do servidor (nome ou IP), caminho do arquivo de banco de dados central e a porta de comunicação. Após, clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Servidor
Qual o usuário e senha para acesso ao banco de dados?

Infore o usuário e senha para acesso ao banco de dados.

Usuário
SYSDBA

Senha
masterkey

< Voltar | Avançar > | Cancelar

Informe o nome e a senha do usuário para acesso ao banco de dados central e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Replicação
Qual o horário de funcionamento do replicador?

Informe o horário de início e término bem como o intervalo em segundos entre cada ciclo de replicação.

Início
07:30

Término
22:30

Intervalo
15

< Voltar | Avançar > | Cancelar

Informe o horário de início, horário de término e intervalo (em segundos) entre cada ciclo de replicação e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Replicador
Importar os registros de venda de todos os caixas?

Marque a opção abaixo caso o replicador deva importar os registros de venda de todos os caixas.þImportar registros de venda de todos os caixas causa maior volume no banco de dados local e aumenta o tempo de replicação, porém serve como um backup dos demais caixas.

☑ Importar os registros de venda de todos os caixas

< Voltar | Avançar > | Cancelar

Deixe selecionada a caixa de seleção caso o replicador deva importar as vendas dos demais terminais de caixa e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Clique no botão “Instalar” pra iniciar a cópia dos arquivos.

Para executar o configurador deixe selecionada a caixa de seleção “Executar Configurador”. Caso deseja registar as DLLs de Capicom para NFe selecione a caixa de seleção “Registrar Capicom”. Clique no botão “Concluir” para fechar o instalador e siga as instruções no tópico Configurador.

Componente servidor

O componente servidor deve ser utilizado para instalar a parte do servidor quando o estabelecimento possuir dois ou mais terminais de caixa.

Um requisito essencial para se instalar o componente servidor é um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) instalado previamente.

O SGBD utilizado pelo Pit-Caixa é o Firebird versão 2.5. Este SGDB é gratuito e pode ser encontrado em http://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5/ possuindo versões para 32 e 64 bits para diversos sistemas operacionais.

O Firebird pode ser instalado no mesmo terminal de retaguarda que será instalado o componente servidor ou pode ser instalado em um servidor dedicado, ficando a critério do cliente a escolha.

É importante ressaltar que o terminal de retaguarda ou servidor onde for instalado o Firebird, deve possuir uma regra de liberação da porta TCP 3050 em seu firewall para que os terminais de caixa cliente possam sincronizar as informações.

Ao se optar por instalar o Firebird em um servidor dedicado, deve-se copiar o arquivo de banco de dados “checkout.fdb” para o local a ser indicado na instalação do componente servidor. Este arquivo de banco de dados, estará disponível após a instalação do componente servidor no diretório da aplicação “administrador”. É aconselhável não executar o programa administrador até que o arquivo do banco de dados seja copiado para o servidor dedicado.

Antes de se instalar o componente servidor, é conveniente instalar o aplicativo de comunicação entre o ERP e o Pit-Caixa, este deverá ser instalado e configurado pela empresa mantenedora do ERP.

Ao selecionar o componente servidor, serão instalados dois programas:

- Administrador: programa que faz a importação e exportação dos dados para os terminais;
- Suporte Remoto Priori: programa usado para assistência remota quando necessário.

A seguir serão detalhados os passos para instalação do componente servidor.

Ao selecionar o componente servidor, será exibida a seguinte tela:

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Servidor
Qual o servidor de banco de dados?

Informe o endereço (nome ou IP) do servidor, o arquivo de banco de dados e a porta de comunicação.

Endereço
192.168.0.1

Arquivo
/bancos/checkout.fdb

Porta
3050

< Voltar | Avançar > | Cancelar

Informe o endereço do servidor (nome ou IP), caminho do arquivo de banco de dados central e a porta de comunicação. Após, clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Servidor
Qual o usuário e senha para acesso ao banco de dados?

Infore o usuário e senha para acesso ao banco de dados.

Usuário
SYSDBA

Senha
masterkey

< Voltar | Avançar > | Cancelar

Informe o nome e a senha do usuário para acesso ao banco de dados central e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Informe o horário de início, horário de término e intervalo (em segundos) entre cada ciclo de exportação e importação e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Informe o caminho de onde os arquivos de importação deverão ser carregados e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Informe o caminho para onde os arquivos de exportação devem ser gerados e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Informe o número de identificação, a data de validade e o número de validação e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Pronto para Instalar

O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Pit-Caixa no seu computador.

Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revisar ou alterar alguma configuração.

Tipo de Instalação:
Servidor

Componentes selecionados:
Administrador
Suporte Remoto Priori

< Voltar | Instalar | Cancelar

Clique no botão "Instalar" pra iniciar a cópia dos arquivos.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Finalizando o Assistente de Instalação de Pit-Caixa

O Programa de Instalação terminou de instalar Pit-Caixa no seu computador. O programa pode ser iniciado clicando nos ícones instalados.

Clique em Concluir para sair do Programa de Instalação.

☑ Executar Administrador

Concluir

Para executar o administrador, deixe selecionada a caixa de seleção "Executar Administrador". Clique no botão "Concluir" para fechar o instalador e siga as instruções no tópico Administrador.

Componente autônomo

O componente autônomo deve ser utilizado para instalar o terminal de caixa quando o estabelecimento possuir apenas um terminal de caixa.

Este componente não exige a instalação de um sistema gerenciador de banco de dados, pois o mesmo têm uma versão embarcada do Firebird 2.5.

Antes de se instalar o componente autônomo, é conveniente instalar o aplicativo de comunicação entre o ERP e o Pit-Caixa, este deverá ser instalado e configurado pela empresa mantenedora do ERP.

Ao selecionar o componente autônomo, serão instalados quatro programas:

- Caixa: programa principal que se comunica com o ECF e demais equipamentos;
- Configurador: programa usado apenas para criar e alterar a configuração do terminal;
- Administrador: programa que faz a importação e exportação dos dados para o terminal;
- Suporte Remoto Priori: programa usado para assistência remota quando necessário.

A seguir serão detalhados os passos para instalação do componente autônomo.

Ao selecionar o componente autônomo, será exibida a seguinte tela:

Informe o horário de início, horário de término e intervalo (em segundos) entre cada ciclo de exportação e importação e clique no botão “Avançar” para prosseguir.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Administrador
De onde os arquivos de importação devem ser carregados?

Informe o diretório de importação ou clique no botão "Procurar" para localizar.

Diretório

c:\import

Procurar...

< Voltar Avançar > Cancelar

Informe o caminho de onde os arquivos de importação deverão ser carregados e clique no botão "Avançar" para prosseguir.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Administrador
Para onde os arquivos de exportação devem ser gerados?

Informe o diretório para exportação ou clique no botão "Procurar" para localizar..

Diretório

c:\export

Procurar...

< Voltar Avançar > Cancelar

Informe o caminho para onde os arquivos de exportação devem ser gerados e clique no botão "Avançar" para prosseguir.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Configuração do Administrador
Qual a chave de licença do sistema?

Informe o número de identificação do usuário, a data de validade da licença no formato DD/MM/AAAA e o número de validação.

Número de identificação
12345678901234

Data de validade
16/05/2013

Número de validação
575910

< Voltar | Avançar > | Cancelar

Informe o número de identificação, a data de validade e o número de validação e clique no botão "Avançar" para prosseguir.

Pit-Caixa - Programa de Instalação

Pronto para Instalar
O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Pit-Caixa no seu computador.

Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revisar ou alterar alguma configuração.

Tipo de Instalação:
Autônomo

Componentes selecionados:
Caixa
Configurador
Administrador
Suporte Remoto Priori

< Voltar | Instalar | Cancelar

Clique no botão "Instalar" pra iniciar a cópia dos arquivos.

Para executar o configurador deixe selecionada a caixa de seleção “Executar Configurador”. Caso deseja registar as DLLs de Capicom para NFe selecione a caixa de seleção “Registrar Capicom”. Clique no botão “Concluir” para fechar o instalador e siga as instruções no tópico Configurador.

Administrador

O programa administrador é responsável por importar as informações do ERP para os terminais de caixa e também exportar as vendas e demais registros para o ERP. Este programa também é responsável pela parametrização das informações pertinentes para os terminais de caixa.

Por padrão, o programa administrador iniciará automaticamente quando o computador for ligado e continuará em execução ininterruptamente. Um arquivo de log é atualizado a cada ciclo de importação e exportação, este arquivo encontra-se no mesmo diretório do programa.

Ao executar o programa, este checará a validade do registro do sistema. Caso o registro esteja vencido, será exibida a mensagem de "Programa não autorizado", não permitindo a importação e exportação das informações.

pit - Administrador

Programa não autorizado

OK

Neste caso, deve-se entrar em contato com a empresa responsável pela instalação e informar o ocorrido para que a mesma possa providenciar a regularização do registro do sistema.

Estando o registro do sistema válido, um ícone com duas engrenagens ficará visível na bandeja do Windows. Clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone, tem-se acesso ao menu do programa:

Configuração
Exportar
Importar
Versão
Fechar

Através do menu, é possível ajustar as configurações, forçar a exportação, forçar a importação, visualizar a versão e fechar o programa.

Acessando a opção Configuração, será exibido a tela de Configuração contendo as abas: Empresa, Contador, Parâmetros, NFe e ECF. No canto inferior direito existe o botão "Recarregar" que pode ser utilizado para atualizar as informações da tela ou desfazer as alterações ainda não confirmadas.

Na aba Empresa, deve-se informar todos os dados pertinentes a empresa, estas informações são essenciais para a geração dos arquivos exigidos pelo PAF-ECF, bem como os arquivos Sintegra e SPED.

Configuração

Empresa | Contador | Parâmetros | NFe | ECF

Empresa

CNPJ 12345678901234
Razão CLIENTE DE EXEMPLO
Fantasia EXEMPLO
IE 1234567890 IM CNAE
Endereço RUA A
Número S/N Complemento SALA 1
Bairro CENTRO
Cidade PORTO ALEGRE IBGE 4314902
UF RS CEP 90030140
Contato FULANO
Telefone 5199991234
Email fulano@exemplo.com.br
CRT Regime Normal
Cód. Receita 0057 * utilizado para apuração de ICMS no EFD Fiscal

Confirmar Cancelar Recarregar

Na aba Contatos, deve-se informar todos os dados pertinente ao contador da empresa, estas informações são necessárias para a geração dos arquivos Sintegra e SPED.

Configuração

Empresa | Contador | Parâmetros | NFe | ECF

Contador

Nome CONTADOR EXEMPLO
CPF 12345678901
CRC 123456/0-0 - RS
CNPJ 12345678901234
Endereço RUA B
Número S/N Complemento SALA 2
Bairro CENTRO
Cidade PORTO ALEGRE IBGE 4314902
UF RS CEP 90030140
Telefone 5199991111
Email contador@exemplo.com.br

Confirmar Cancelar Recarregar

Na aba Parâmetros, tem-se as parametrizações dos terminais de caixa.

Na aba NFe, tem-se as configurações necessárias para o funcionamento de nota fiscal eletrônica, caso seja adotada.

Na aba ECF, são exibidos os ECF cadastrados pelo programa configurador.

Configuração

Empresa | Contador | Parâmetros | NFe | ECF

Série ECF	Série MFD	MF	Marca	Modelo	Versão	Versão Data/Hora	CNIEE	ECF
BE091210100011220123	392204112100152360		BEMATECH	MP-4000 TH FI	010002	02/08/2012 13:43:26	032102	001
EPMM0400000000000001	MFD00000000000000001		EPSON	TM-T81 FBII	01.03.00	21/01/2008	150404	001

Confirmar | Cancelar | Recarregar

Configurador

O programa configurador é responsável por criar e alterar as configurações do terminal de caixa. Estas configurações são gravadas em um arquivo auxiliar criptografado que só pode ser lido pelo programa configurador.

Este programa também é utilizado para programar as formas de pagamentos, os comprovantes não fiscais e as alíquotas no ECF.

Ao executar o programa, este checará a validade do registro do sistema. Caso o registro esteja vencido, será exibida a mensagem de "Programa não autorizado", não permitindo o acesso à configuração.

pit - Configurador

Programa não autorizado

OK

Neste caso, deve-se entrar em contato com a empresa responsável pela instalação e informar o ocorrido para que a mesma possa providenciar a regularização do registro do sistema.

Estando o registro do sistema válido, será exibida a tela de acesso ao programa, solicitando senha:

Configurador

CNPJ:

12.345.678/9012-34

PDV: CHAVE: SENHA:

001 054

Confirmar Cancelar

Entre em contato com a Priori Sistemas informando o CNPJ, PDV e CHAVE para obter a senha de acesso.

Cabe ressaltar que esta tela de acesso solicita uma senha diferente a cada acesso. Isto não é um problema, sendo o comportamento normal do programa configurador.

Ao utilizar o programa configurador pela primeira vez, será exibida a mensagem de que não foi possível encontrar o arquivo auxiliar. Esta mensagem é normal, pois o arquivo realmente não existe e será criado posteriormente.

pit - Configurador

Não foi possível encontar o arquivo C:\Program Files (x86)\Priori Sistemas\Pit-Caixa\pdv\checkout.cfg

OK

Com a tela principal do programa sendo exibida, pode-se avistar três abas:

- Arquivo auxiliar;
- Banco de dados;
- Programação do ECF.

A seguir serão detalhadas as abas.

Aba Arquivo auxiliar

A aba Arquivo auxiliar grava as informações em um arquivo auxiliar criptografado que é lido pelo programa caixa.

Existem dois botões na parte inferior da aba:

- Ler do arquivo auxiliar: para carregar ou recarregar as informações contidas no arquivo auxiliar criptografa;
- Gravar no arquivo auxiliar: para gravar ou regravar as informações no arquivo auxiliar criptografado.

Procure não executar o programa caixa com o programa configurador aberto, pois algumas informações são atualizadas pelo programa caixa durante a sua execução os quais não serão exibidos no programa configurador aberto. Se o arquivo auxiliar for regravado pelo programa configurador com o programa caixa em execução, pode ocorrer corrupção do arquivo auxiliar, impossibilitando o uso do programa caixa.

A aba Arquivo auxiliar possui duas abas secundárias:

- Parâmetros;
- PAF.

A aba secundária Parâmetros pode ser vista a seguir:

Na aba secundária Parâmetros, pode-se configurar:

- Layout da tela: informar o arquivo de layout de tela;
- Layout do teclado: informar o arquivo de layout do teclado;
- ECF: informar modelo, porta de comunicação, tempo de timeout, tempo de intervalo após comando, se tem gaveta, se o fio da gaveta esta invertido, se deve imprimir MF após Z, se tem descrição grande para item;
- Balança: informar modelo, porta de comunicação, tempo de timeout, tempo de intervalo após comando;
- Display: informar modelo, porta de comunicação, quantidade de linhas, quantidade de colinas, tempo de intervalo após comando, quantidade de passos, se deve remover acentos;
- Leitor de código de barras: se está ativo, porta de comunicação, prefixo, sufixo, intervalor após comando, se deve usar fila (sempre usar com leitor serial);
- TEF: informar modelo, quantidade de vias, se deve verificar cheques.

As configurações dos dispositivos ECF, Balança, Display e Leitor de Código de Barras possuem o botão “Config. Serial” que permite uma ajuste fino na comunicação serial.

A tela de configuração serial permite especificar:

- Porta Serial;
- Baud rate (Bits por Segundo);
- Data Bits (Bits de Dados);
- Parity (Paridade);
- Stop Bits (Bits de Parada);
- Handshaking (Controle de Fluxo).

A aba secundária PAF pode ser vista a seguir:

Configurador

Arquivo auxiliar | Banco de dados | Programação do ECF

Parâmetros | PAF

Software House

CNPJ 82619446000163
Razão PRIORI INFORMATICA LTDA. - ME
Endereço RUA PARANA 1000, SALA 2
CEP 85960000
Cidade MARECHAL CANDIDO RONDON
UF PR
Telefone (45) 3254-2405
Contato MARCIANO LIZZONI
Email marciano@priori.com.br
IE
IM

Programa Aplicativo Fiscal

Laudo PRS0032013 E.R. 0113
Nome PIT-CAIXA Versão 01.00
Banco FIREBIRD 2.5
Linguagem OBJECT PASCAL (DELPHI)
S.O. WINDOWS XP OU SUPERIOR
Executável CHECKOUT.EXE

Parâmetros Configuráveis

- Realiza Pré-Venda
- Índices Técnicos de Produção
- Recompõe GT
- Recompõe Número de Série
- Emite PED
- RJ-Cupom Mania
- MG-Minas Legal
- PB-Paraíba Legal

ECFs autorizados a funcionar com este PAF-ECF

Série	CRO	GT	D/H	CNIEE
EMULADOR	0001	0,00	17/05/2013 09:10:17	030903

Ler do arquivo auxiliar | Gravar no arquivo auxiliar

Na aba secundária PAF, pode-se visualizar os detalhes do programa e ajustar os parâmetros:

- Realiza Pré-Venda: se pode registrar pré-venda;
- Índices Técnicos de Produção: se pode registrar índices técnicos de produção;
- Recompõe GT: se deve recompor o GT em caso de corrupção do arquivo auxiliar;
- Recompõe Número de Série: se deve recompor o número de série em caso de corrupção;
- Emite PED: se pode emitir NFe;
- RJ-Cupom Mania: se empresa está no Cupom Mania (apenas RG);
- MG-Minas Legal: se empresa está no Minas Legal (apenas MG);
- PB-Paraíba Legal: se empresa está no Paraíba Legal (apenas PB).

Também são exibidos os dados dos ECF configurados para funcionar com o terminal de caixa em questão.

Aba Banco de dados

A aba Banco de dados, exibe os ECF cadastrados no banco de dados do estabelecimento:

Configurador

Arquivo auxiliar | Banco de dados | Programação do ECF

Série ECF	Série MFD	MF	Marca	Modelo	Versão	Versão Data/Hora	CNIEE	ECF
BE091210100011220123	392204112100152360		BEMATECH	MP-4000 TH FI	010002	02/08/2012 13:43:26	032102	001
EPMM040000000000001	MFD000000000000001		EPSON	TM-T81 FBII	01.03.00	21/01/2008	150404	001
EMULADOR	MFD	R	BEMATECH	MP-2100 TH FI	010001	02/01/2006 15:04:26	030903	0001

Ler do banco de dados | Gravar no banco de dados

Estas informações são imprescindíveis para a geração dos arquivos do PAF-ECF, bem como para geração dos arquivos Sintegra e SPED.

Na parte inferior da aba, existem dois botões:

- Ler do banco de dados: carrega ou recarrega os dados do banco de dados;
- Gravar no banco de dados: grava ou regrava os dados no banco de dados.

Aba Programação do ECF

A aba Programação do ECF, permite cadastrar o ECF e programa-lo para ser utilizado pelo programa caixa.

Primeiramente deve-se configurar o ECF na aba Arquivo auxiliar para que o configurador saiba como se comunicar com o ECF.

Em seguida, deve-se clicar no botão “Obter dados do ECF conectado”, para que o configurador leia as informações necessárias do ECF. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”. Verifique se as informações retornadas do ECF estão completas e se necessitam de ajustes (normalmente a marca e modelo necessitam de edição dependendo do modelo do ECF).

Após a leitura dos dados do ECF, clique no botão “Obter Código” para que o configurador faça o download da internet da tabela nacional de códigos de identificação de equipamentos ECF (CNIEE) e tente identificar o código do ECF em questão. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”. Este código se faz necessário para a geração dos arquivos do PAF-ECF e leva em consideração a marca, o modelo e a versão do software básico do ECF.

Tendo todos os dados do ECF preenchidos, deve-se cadastrar o ECF no arquivo auxiliar e no banco de dados, procedendo com os seguinte passos:

a. Clique no botão “Inserir/Atualizar ECF no arquivo auxiliar”. A aba secundária PAF da aba Arquivo auxiliar será exibida com os dados do ECF preenchidos. Grave as alterações no arquivo auxiliar clicando no botão “Gravar no arquivo auxiliar”. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”.

b. Volte a aba Programação do ECF e clique no botão “Inserir/Atualizar ECF no banco de dados”. A aba Banco de dados será exibida com os dados do ECF preenchidos. Grave as alterações no banco de dados clicando no botão “Gravar no banco de dados”. Aguarde a mensagem “Operação concluída”.

Para que o programa caixa possa funcionar corretamente, deve-se verificar se todas as formas de pagamento estão selecionadas. Caso alguma das formas de pagamento não esteja selecionada, significa que a mesma não está cadastrada no ECF.

Também se faz necessário a existência dos comprovantes não fiscais “Sangria” e “Suprimento”. Caso não constem na lista de comprovantes não fiscais, significa que os mesmos não estão cadastrados no ECF.

Para cadastrar as formas de pagamento e os comprovantes não fiscais necessários para o funcionamento do programa caixa, clique no botão “Programar FPGs e CNFs no ECF”. Assim, o configurador vai tentar cadastrar todas as formas de pagamento e comprovantes não fiscais necessários que ainda não existem no ECF. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”.

Caso não seja cadastrado automaticamente os comprovantes não fiscais “Sangria” e “Suprimento” ou seja necessário cadastrar outros comprovantes não fiscais. Clique no botão “Novo CNF” para iniciar o processo de cadastramento de CNF.

Será exibida uma tela solicitando o nome do comprovante não fiscal:

Em seguida será exibida uma tela solicitando o tipo do comprovante não fiscal (“+” ou “-“):

Para comprovantes de entrada de recursos (exemplo Suprimento) utilize o tipo “+” e para saída de recursos (exemplo Sangria) utilize o tipo “-“. Aguarde a mensagem “Operação concluída!”.

Também é possível cadastrar novas alíquotas de ICMS e ISSQN no ECF por meio do programa configurador.

Normalmente as alíquotas já vem previamente cadastrados para o cliente por meio da lacração do ECF. Mas podem existir situações em que se faz necessário o cadastramento de novas alíquotas. Por meio do configurados é possível cadastrar essas alíquotas sem que seja necessário enviar o ECF para uma intervenção técnica. Clique no botão “Nova Alíquota” para iniciar o processo de cadastramento de alíquota.

Será exibida uma tela solicitando o valor da alíquota:

pit - Configurador
Informe o valor da alíquota
7,00
OK Cancel

Em seguida será exibida uma tela solicitando o tipo de alíquota (ICMS ou ISSQN):

pit - Configurador
Informe o tipo da alíquota ("T" para ICMS ou "S" para ISSQN)
T
OK Cancel

Aguarde a mensagem “Operação concluída!”.

Atenção:

Somente pode-se cadastrar formas de pagamento, comprovantes não fiscais e alíquotas no ECF após a redução Z ou antes de imprimir qualquer documento no ECF no dia. Após a impressão de qualquer documento no ECF, não será mais possível efetuar o cadastramento, devendo aguardar a próxima redução Z.

A quantidade máxima de formas de pagamento, comprovantes não fiscais e alíquotas pode variar de marca e modelo de ECF. Caso o limite máximo seja atingido e não for mais possível cadastrar, será necessário enviar o ECF para intervenção técnica para que sejam zeradas as formas de pagamento, comprovantes não fiscais e alíquotas.

Se o ECF estiver bloqueado, será apresentado mensagem de erro na leitura dos dados do ECF. Neste caso é necessário efetuar o desbloqueio por meios dos botões do ECF e após efetuar nova leitura dos dados do ECF.

Replicador

O programa replicador é responsável por replicar as informações do terminal de caixa para o banco de dados central e vice-versa.

Por padrão, o programa replicador iniciará automaticamente quando o computador for ligado e continuará em execução ininterruptamente. Um arquivo de log é atualizado a cada ciclo de replicação, este arquivo encontra-se no mesmo diretório do programa.

Ao ser executado, um ícone com círculo azul e com duas setas brancas ficará visível na bandeja do Windows. Clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone, tem-se acesso ao menu do programa:

Replicar
Versão
Fechar

Através do menu, é possível forçar a replicação, visualizar a versão e fechar o programa.

Suporte Remoto

O programa Suporte Remoto é utilizado para efetuar assistência remotamente.

Sua utilização é simples, basta executar o atalho que se encontra na área de trabalho com o nome “Suporte Remoto Priori”.

Será apresentado a seguinte tela:

Suporte Remoto - Priori Sistemas

Usuário PIT-CAIXA: Informe seu nome

Consultor Marciano

Solicitar Suporte Fechar

Informe o nome do usuário (preferencialmente nome da empresa cliente) e escolha um dos consultores disponíveis e clique no botão “Solicitar Suporte”.

Estabelecida a conexão, um ícone com o logotipo da Priori Sistema ficará visível na bandeja do Windows. Clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone, tem-se acesso ao menu do programa:

Abrir tela
Enviar mensagem
Encerrar assistência

POR
PTB2

Chat - Marciano

Enter Your Name: Fulano

Marciano: Bom dia! Em que posso ajudá-lo?
Fulano: Necessito da senha de acesso ao configurador!
Marciano: Me informe o CNPJ, o PDV e a CHAVE.

Através do menu, é possível abrir a tela anterior, enviar mensagem por meio da tela de chat e encerrar a assistência remota.

Atenção:

É necessário entrar em contato via telefone ou comunicador instantâneo com a Priori Sistemas antes de solicitar o suporte remoto, para que possamos liberar o acesso a assistência remota. Sem o contato prévio não será possível estabelecer a conexão.